



Stickbeskrivning och foto: Charlotte Moberg

Du som stickar mössan får gärna ge en gåva till utlandskyrkan. Det går bra att sticka till försäljning eller lotteri till förmån för Svenska kyrkan i utlandet.

Swish	9016031
BG	901-6031
PG	90 16 03-1



Stickbeskrivningen kom till i samband med jubileumsåret 2026, då Svenska kyrkan firar att det är 400 år sedan den första utlandsförsamlingen bildades. Läs mer på www.svenskakyrkan/iutlandet

När du stickat mössan, dela gärna med dig genom att göra ett inlägg på Instagram och tagga oss: www.instagram.com/svenskakyrkaniutlandet



SKUT-mössan

Tillsammans

Mössan *Tillsammans* uppmärksammar Svenska kyrkan i utlandet och vilken betydelse den har och har haft för svenskar runt om i världen.

Du som stickar mössan får gärna ge en gåva till utlandskyrkan. Det går bra att sticka till försäljning eller lotteri till förmån för Svenska kyrkan i utlandet.



Beskrivning

Använd sticka 2 och lägg upp 144 maskor med blått garn. Sticka runt i resår med 2 rätta i ljusgrått och två aviga i blått i ca 3 cm. Sticka ett varv slätstickning med blått garn och sedan ett varv slätstickning med ljusgrått garn.

Byt till sticka 3 och sticka flerfärgad slätstickning enligt diagrammet. Var uppmärksam på minskningarna under varv 36 och 41.

När hela diagrammet är stickat återstår 7 maskor. Klipp av garnet och dra änden genom maskorna. Dra åt. Fäst alla trådar.

Bada mössan i ljummet vatten med lite hårbalsam i ca 30 minuter och skölj sedan ur den ordentligt. Krama ur i en handduk. Låt mössan torka, gärna på en ballong som är uppblåst till ditt huvudmått.

Garn

Finull från Rauma garn, 175 m/50 g. Ett nystan blått och ett nystan ljusgrått. I mössan på bilden används färgerna 4124 och 4078.

Det går att byta ut garnet mot akrylgarn. Då behöver man kolla så att löplängden är ungefär samma som i Rauma Finull, alltså ca 175 meter per 50 gram garn eller 350 meter per 100 gram garn. Det är också bra att prova mössan under stickningens gång så att storleken blir bra, eftersom akrylgarn inte är så följsamt. (En mössa i ren ull går att forma lite i efterhand så att den passar användarens huvud. Den går att töja ut om den behöver bli lite större och den går att valka ihop om den behöver bli mindre.) Sticka några varv med angivna stickor och prova mössan. Byt till tunnare stickor och börja om ifall mössan känns för stor. Byt till grövre stickor och börja om ifall mössan känns för liten.

Stickor

2 och 3 mm. 40 cm rundstickor och strumpstickor eller 100-120 cm långa rundstickor med mjuk kabel om du stickar med magic loop. Välj tunnare stickor om du stickar löst och tjockare stickor om du stickar hårt.

Masktäthet

26 maskor på 10 cm i flerfärgad slätstickning ger mössan en omkrets på ca 55 cm.

Förklaringar till mönsterdiagrammet

Grå ruta Ingen maska

Vit ruta Rät maska med ljusgrått garn

Blå ruta Rät maska med blått garn

Rosa ruta Minskingsvarv (16 maskas minskas)

/ Sticka 2 maskor tillsammans

Λ Dubbel centrerad överdragshoptagning. Lyft 2 maskor tillsammans från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka en rät maska. Sticka sedan en maska med den färg som diagrammet visar. Dra de lyfta maskorna över den stickade maskan. (2 maskor minskas.)

Mönsterdiagram

